


ブラウザサイズによるヘッダー、フッター表示の変化（Edge の場合を示すが、Chrome、Furefoxでも同様）

サイズ 100%

ヘッダー




フッター



サイズ 90%

ヘッダー



*上図が、Coccon ヘッダー設定でのプレビュー画像と同じ

フッター



Cocoon ヘッダー設定条件

ヘッダー設定

ヘッダーの表示設定を行います。

プレビュー

共に生き・共に楽しむ をモットーに 移送サービス/地域福祉活動等を 推進



ホーム 友の会ご案内 移送のご案内 会報 お問い合わせ プライバシー

ヘッダーレイアウト

センターロゴ (デフォルト)

① ヘッダーの表示形式を選択します。

ヘッダーの固定

ヘッダーを固定する

① ページをスクロールしても、ヘッダーが追従してきます。こちらはパソコン環境のみの動作になります。IEでは動作しません。 [解説ページ](#)

高さ

100

① ヘッダーの高さをpx数で指定します。モバイル環境ではモバイル用設定のものが利用されます。未入力でデフォルトになります。(最小: 0px, 最大: 800px)
※「ヘッダーレイアウト」が「センターロゴ」の時のみに適用されます。

高さ (モバイル)

① モバイルでのヘッダーの高さをpx数で指定します。834px以下のタブレット以下の幅の狭い端末用です。未入力でデフォルトになります。(最小: 0px, 最大: 600px)

ヘッダーロゴ

<https://handycab.org/w> 選択 クリア



① ヘッダー部分に表示する画像を設定します。jpg、jpeg、png形式の画像推奨です。

ヘッダーロゴサイズ

幅: 247 × 高さ: 49

① ロゴの縦横幅を指定します。ロゴのRetina対応などに。サイズ設定が不要の場合は空欄にしてください。「ヘッダーレイアウト」が「センターロゴ」でないと、ロゴサイズの変更までは行われません。

キャッチフレーズの配置

- 表示しない
 ヘッダートップ (デフォルト)
 ヘッダーボトム

① キャッチフレーズの表示位置を設定します。※「ヘッダーレイアウト」が「センターロゴ」の場合。

ヘッダー背景画像

選択 クリア

① ヘッダー背景として表示する画像を設定します。

ヘッダー背景画像の固定

① PC画面でヘッダー背景に設定した画像を固定します。上下にスクロールしたときに背景画像が移動しなくなります。

背景画像の全てを表示

① ヘッダーのサイズを「ヘッダー背景画像」に設定した画像の縦横比サイズに合わせて表示させます。これにより背景画像が隠れることなく表示されます。「ヘッダーレイアウト」設定が「センターロゴ」時のみ。ヘッダー設定にある「高さ」